

Автоматизация и выгрузка

Как подключить каталог объявлений и интегрировать S-NDS с вашей системой.

Два способа подключения

Фиды XML, JSON и CSV - массовая загрузка объявлений, обновление цен и характеристик, синхронизация наличия.

API - профиль пользователя, уведомления и переписка по объявлениям. Для массовой загрузки объявлений используйте фиды: методов создания и редактирования объявлений в текущем API нет.

Перед подключением

1. Создайте аккаунт организации на s-nds.ru и подтвердите email.
2. Заполните реквизиты и дождитесь проверки организации.
3. Проверьте доступ к разделу «Фиды» и выделенный лимит. Если раздел недоступен, обратитесь к администрации сайта.

Настройка фида

1. В кабинете откройте «Фиды» и создайте подключение. Укажите название, формат и доступную по HTTP(S) ссылку на файл.
2. Проверьте источник. Для вложенного JSON или XML укажите путь к списку позиций.
3. Выберите категорию, ответственного сотрудника и интервал синхронизации.
4. Сопоставьте внешний ID, поля объявления и обязательные поля категории.
5. Сохраните фид. При необходимости проверьте закрытый предпросмотр трёх объявлений.
6. Нажмите «Опубликовать весь фид» и следите за результатом в журнале импорта.

Сотруднику доступны назначенные ему фиды при наличии персонального лимита. Функции и лимиты подключения задаёт администрация сайта.

Подготовка выгрузки

У каждой позиции должен быть постоянный уникальный внешний ID, не длиннее 191 символа. Регистр при проверке уникальности не учитывается. Не меняйте ID при изменении цены или описания.

Пример JSON

Это пример структуры. Названия полей вашего источника могут отличаться: они связываются с полями S-NDS в карте сопоставления.

```
[
  {
    "id": "stock-1001",
    "name": "Погрузчик со склада",
    "description": "Описание, состояние и комплектация",
    "price": 1500000,
    "city": "Москва",
    "phone": "+79000000000",
    "images": ["https://example.com/photo.jpg"]
  }
]
```

Сопоставьте id с внешним ID, name с заголовком, description с описанием, price с ценой, city с городом, phone с контактным телефоном, images с изображениями. Дополнительно заполните обязательные поля выбранной категории и проверьте настройки НДС.

Как работает синхронизация

Новый ID создаёт объявление; существующий обновляет ту же карточку. После полного успешного импорта позиция, исчезнувшая из источника, переносится в архив. Вернувшаяся позиция восстанавливается с прежним ID объявления. Заблокированную карточку фид не активирует.

Предпросмотр необязателен и закрыт от посторонних. Полный импорт публикует позиции напрямую. При ошибках в выгрузке отсутствующие позиции не архивируются. Дубли внешних ID останавливают импорт.

Если импорт не завершился

Откройте журнал выбранного фида: проверьте доступность ссылки, формат, внешние ID и обязательные поля. Исправьте источник и повторите импорт. Пока запуск активен, повторное нажатие не создаёт второй импорт.

Подключение API

1. В кабинете откройте «API» и отправьте заявку на ключ.
2. После одобрения получите ключ и храните его в защищённых настройках вашей системы.
3. Передавайте его в заголовке Authorization: Bearer или X-SNDS-API-Key. Не помещайте ключ в адрес страницы или общедоступный JavaScript.

Проверка подключения

```
curl -H "Authorization: Bearer ВАШ_КЛЮЧ" \
https://s-nds.ru/api/v1/me
```

Доступные методы

GET /api/v1/me

Профиль владельца ключа.

GET /api/v1/notifications

Уведомления пользователя.

POST /api/v1/notifications/{id}/read

Отметить своё уведомление прочитанным.

GET /api/v1/conversations

Список доступных диалогов.

GET /api/v1/conversations/{id}/messages

Сообщения выбранного диалога.

POST /api/v1/conversations/{id}/messages

Ответить в активном диалоге. JSON-тело: {"body":"Текст сообщения"}.

Проверки и ограничения

Используйте только свои уведомления и диалоги. Доступ зависит от состояния аккаунта, ключа и настроек API. При 401 проверьте ключ и доступ аккаунта; при 403 - права; при 422 - данные запроса; при 429 - уменьшите частоту запросов. Не повторяйте отправку сообщения автоматически без проверки результата предыдущего запроса.

Документация: s-nds.ru/api/docs

Схема: s-nds.ru/api/v1/openapi.json

Публикация документации и доступ к API управляются администрацией.